



Rackpeople Guide

Manuel opsætning af Exchange


- 1) Tryk på 'Start' nede i venstre hjørne
- 2) Tryk på Kontrol panel.




- 3) Gå op i højre hjørne hvor der står 'Vis efter:' og tryk på den og vælg 'Store ikoner'
- 4) Tryk på 'Post' I nogen tilfælde hedder den også 'Mail'




5) Tryk på [Vis profiler]




6) Tryk på [Tilføj]




- 7) Skriv det profilnavn du ønsker og tryk [OK] (dette profilnavn er valgfrit og har ingen betydning senere hen.)




- 8) Udfyld felter, så de passe med det navn du vil have stående, din email og din adgangskode.
- 9) Sæt en boble i 'Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt' og tryk på [Næste]




10) Sæt boble i 'Microsoft Exchange eller en kompatibel tjeneste' og tryk [Næste]




11) Udfyld Server med: EXCAS01.datacenter.rackpeople.com og brugernavn: dette er din email adresse. Tryk nu på [Flere indstillinger]



- 12) Tryk på 'Forbindelse' og sæt flueben i 'Opret forbindelse til Microsoft Exchange med HTTP og tryk på [Exchange-proxyindstillinger]




- 13) Udfyld lige som nedestående billede. [https://](https://exchange.rackpeople.com) der skal stå: exchange.rackpeople.com
Sæt flueben i 'Gensidig godkendelse af session, når forbindelsen oprettes med SSL' og udfyld feltet med: `msstd:exchange.rackpeople.com`
og sæt 'Godkendelsen' til NTLM-godkendelse og tryk [OK]



14) Tryk [OK] til det vindue du kommer ud til.

15) Tryk nu [Næste] til det vindue du kommer ud til nu.

16) Sæt boble i 'Brug altid denne profil' og vælg nu den profil du har lavet og tryk [OK]



17) Din manuelle opsætning af Outlook er nu færdig og du kan nu åbne din Outlook og komme i gang.